



L'auto-prélèvement est adapté aux situations suivantes :

- Recherche de *Chlamydia trachomatis*, gonocoque, *Trichomonas*, *Mycoplasma genitalium* par PCR
- Recherche d'une vaginose ou de streptocoque B par examen direct/culture
- Recherche de papillomavirus (HPV) par PCR : cf fiche spécifique **RI-ENR.200**

- ① Se laver les mains avant le recueil, se déshabiller si nécessaire et s'installer dans une position confortable.
- ② Ouvrir l'emballage, retirer le tube de prélèvement, et prendre l'écouvillon* (ne pas l'humidifier).


⚠ Le milieu liquide contenu dans le tube de prélèvement peut entraîner des irritations en cas de contact avec la peau ou d'autres parties du corps. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de renversement, nettoyer D'ABORD avec détergent / eau et puis avec de l'eau de Javel.

- ③ Réaliser le prélèvement selon les consignes ci-dessous, en fonction de la nature du prélèvement :

Vaginal




Tenir l'écouvillon d'une main, de l'autre main écarter les lèvres (plis de peau autour de l'ouverture du vagin). Introduire doucement l'écouvillon dans le vagin sur 5 cm environ et le tourner doucement pendant 10 à 30 secondes. Retirer l'écouvillon sans toucher aucune surface.



Ano-rectal



Introduire doucement l'écouvillon dans le rectum à environ 3 à 5 centimètres, et le tourner délicatement pendant 5 à 10 secondes. Retirer l'écouvillon sans toucher aucune surface.




Pharyngé



Face à un miroir, frotter l'écouvillon sur les amygdales (ou les côtés en cas d'amygdalectomie) ainsi que sur le fond de la gorge, comme sur la photo ci-dessous.

En cas de difficulté, le prélèvement sera effectué par un personnel habilité.



- ① Ouvrir le tube en dévissant le bouchon avec la main qui tient l'écouvillon.

- ② Placer immédiatement l'écouvillon dans le tube de transport de sorte que la ligne de cassure (rose) soit au sommet du tube. Casser délicatement la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne de cassure contre la paroi du tube et jeter immédiatement la partie supérieure.

- ③ **Laisser l'écouvillon** dans le tube et visser hermétiquement le tube à l'aide du bouchon.



- ① Ouvrir le tube en dévissant le bouchon avec la main qui tient l'écouvillon.
- ② - Insérer l'écouvillon au fond du tube dans le milieu de transport,
- Décharger pendant au moins 5 secondes puis essorer l'écouvillon sur la paroi du tube tout en remontant
- **Jeter l'écouvillon** avec prudence dans la poubelle.
- ③ Visser hermétiquement le tube à l'aide du bouchon.

- ④ Identifier le prélèvement (**nom naissance, prénom, date de naissance et sexe**), à la main ou à l'aide des étiquettes fournies par le laboratoire.

Prévenir le laboratoire de tout incident ou difficulté rencontré(e) lors du prélèvement.

Remarque : Seules les recommandations du manuel de prélèvement en ligne font foi : (<https://labosudb.manuelprelevement.fr/>)